

Jogosultságkezelés - Kétfaktoros hitelesítés beállítása

Kétfaktoros hitelesítés beállítása felhasználóknál

A funkció a programrendszer főmenüjében a *Beállítások / Felhasználói jogosultságok beállítása* menüpontban található.

Az Adminisztrátor jogosult a Felhasználói jogosultságok beállítása menüpont elérésére, ezáltal a jogosultságok megadására és elvételére, többek között a kétfaktoros hitelesítés beállítására is.

Amelyik felhasználónál be szeretné állítani a kétfaktoros hitelesítést, azt a felhasználót nyissa meg az adminisztrátor, majd az Egyéb adatai fül alatt állítja be a kétfaktoros hitelesítést. (* E-mail cím megadása nem kötelező.)

Felhasználó és jelszó módosítás

Felhasználó adatai Egyéb adatai

E-mail:


Kétfaktoros hitelesítés:

Hitelesítő alkalmazás kódok alaphelyzetbe állítása

Beállítás után tárolják le a felhasználó módosítását jóváhagyó ablakot, a változások a következő újrainduláskor/bejelentkezéskor fognak életbe lépni a felhasználónál.


A következő belépéskor az alábbi információs ablak fogadja a felhasználót:

Jogosultságkezelés - Kétfaktoros hitelesítés beállítása



majd az OK-ra kattintva megkapja a QR kódot, amit egy autentikátor alkalmazással be tud olvasni és rögzíteni.

pl. Microsoft Authenticator, Google authenticator



Jogosultságkezelés - Kétfaktoros hitelesítés beállítása

A felhasználó olvassa be a telefonja kamerájával az itt megjelenő QR kódot.

Ennek hatására létrejön az Authentikátor programban egy a Novitax-ban is szereplő felhasználónévvel egy új bejegyzés. pl. 2 felhasználó esetén: Novitax - 2



Az első belépés utáni sikeres mentés követően minden belépéskor, a felhasználónév és jelszó megadása után a program be fogja kérni a kétfaktoros belépéshez szükséges belépési kódot, amit a telefonján tud a felhasználó megtekinteni és megadni a sikeres belépéshez.