

A Novitax programok SMS küldéshez szükséges beállításai

SMS küldéshez szükséges beállítások

A Novitax programokba a <https://seeme.hu> SMS szolgáltató SMS küldő rendszerét integráltuk. Ha SMS-t szeretne küldeni a Novitax programokból, akkor az alábbi teendők vannak:

Regisztráció a seemee.hu oldalon

Regisztrálja magát a <https://seeme.hu/> oldalon: <https://seeme.hu/regisztracio>

Sikeres regisztráció után, a további beállítások elvégzéséhez be kell jelentkeznie a seemee.hu oldalra a regisztráció során megadott email címmel és jelszóval.

A seemee.hu SMS szolgáltatónál vezetett egyenlegének feltöltése

Az Novitax programból küldött SMS üzeneteket a seemee.hu SMS szolgáltató küldi el a megadott telefonszámokra. Az SMS szolgáltatásnak nincs egyszeri díja, csak az elküldött SMS-ek darabszáma alapján kell fizetnie (a kiküldött üzenet hosszától függően egy üzenet küldéséhez, akár több SMS-t is elküld a rendszer). A szolgáltatás használatához Önnek fel kell töltenie az egyenlegét a seemee.hu szolgáltatónál.

A különböző országokba és szolgáltatóknak küldött SMS-ek árlistáját és az Ön egyenlegének feltöltéséhez szükséges adatokat a seemee.hu oldalra történő bejelentkezés után az alábbi linkeken találja:

<https://seeme.hu/araink/magyarország>

<https://seeme.hu/egyenleg/feltoltes>

Az Ön SMS küldő számítógépének regisztrálása

Az SMS küldő rendszer csak a beállításban megadott IP címekről fogad el SMS üzeneteket és alapbeállítása szerint egyetlen IP címről sem fogad kéréseket. SMS üzenetek küldéséhez tehát meg kell változtatnia ezt a beállítást az alábbiak valamelyikére:

- minden IP címről engedélyezi az SMS küldést (nem biztonságos)

A Novitax programok SMS küldéshez szükséges beállításai


- csak a saját hálózatából / hálózataiból engedélyezi az SMS küldést

... az alábbiakban mindkét lehetőséghez tartozó beállítást ismertetjük:

Minden IP címről engedélyezi az SMS küldést

Jelentkezzen be a seeme.hu oldalra, majd lépjen be az **SMS Gateway** beállításába (az oldal tetején kattintson a menü gombra, majd az **SMS Gateway** menüpontra, vagy az alábbi linkre:

<https://seeme.hu/sms-gateway-beallitasok>



Az IP szűrés sorban kattintson az **új hozzáadása** gombra, majd a megjelenő listában az **IP tartomány** sorra. A képernyőn megjelenő IP tartomány beállításait töltsse ki az ábrán látható módon, tehát:

a tartomány kezdete: 0.0.0.0

a tartomány vége: 255.255.255.255

A Novitax programok SMS küldéshez szükséges beállításai

Gateway beállítások

Segítség a Gateway beállításához

Gateway URL:

IP szűrés:

IP tartomány: -

SMS feladó:

Callback forrás:

Callback formátum: ☐ JSON
☐ XML
☒ STRING

Callback URL:

Az oldal alján kattintson a **beállítások mentése** gombra.

Csak a saját hálózatából / hálózataiból engedélyezi az SMS küldést

A helyes beállításhoz tudnia kell, hogy:

- **Az SMS küldésre használt számítógépe milyen IP címen érhető el az interneten.** Az Ön internet felől látható IP címét lekérdezheti több weboldaltól is, például: whatismyip.com
- **Ez az IP cím nem változik meg** (az internetszolgáltatója fix IP címet biztosít Önnek az előfizetésében. Az ingyenes – változó IP címhez, fix domain nevet biztosító – szolgáltatások ebben a beállításban nem használhatóak, mert domain nevet nem lehet megadni, csak IP címet).

A beállítás elvégzéséhez jelentkezzen be a seemee.hu oldalra, majd lépjen be az **SMS Gateway** beállításába (az oldal tetején kattintson a menü gombra, majd az **SMS Gateway** menüpontra, vagy az alábbi linkre: <https://seeme.hu/sms-gateway-beallitasok>

Az IP szűrés sorban kattintson az **új hozzáadása** gombra, majd a megjelenő listában az **IP cím** sorra. A képernyőn megjelenő **IP cím** beviteli mezőbe írja be az Ön internet felől érvényes IP címét.

A Novitax programok SMS küldéshez szükséges beállításai

Az oldal alján kattintson a **beállítások mentése** gombra.

API kulcs készítése

Ahhoz, hogy a Novitax program az Ön adataival SMS üzenetet tudjon küldeni, készítenie kell egy API kulcsot, amit majd be kell írnia a Novitax menükezelő megfelelő beállításába.

Jelentkezzen be a seeme.hu oldalra, majd lépjen be az **SMS Gateway** beállításába (az oldal tetején kattintson a menü gombra, majd az **SMS Gateway** menüpontra, vagy az alábbi linkre: <https://seeme.hu/sms-gateway-beallitasok>

Az oldal alján – a beállítások mentése gomb felett – kattintson az **Új API kulcs** gombra.

Gateway hozzáférés

API kulcsok **Új API kulcs**

Még nem hoztál létre API kulcsot. Új kulcs rögzítéséhez kattints az "Új API kulcs" gombra. Az API kulcs működéséről a [Tudástárban](#) olvashatsz bővebben.

Ekkor megjelenik egy ablak, amelyben elnevezheti az API kulcsot. Írjon be az **Új API kulcs neve** beviteli mezőbe egy tetszőleges nevet, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Új API kulcs neve **Hozzáadás**

Minden API kulcs tetszőlegesen elnevezhető, hogy későbbiekben kényelmesen azonosíthasd őket.

Még nem hoztál létre API kulcsot. Új kulcs rögzítéséhez kattints az "Új API kulcs" gombra. Az API kulcs működéséről a [Tudástárban](#) olvashatsz bővebben.

Ezzel az API kulcs elkészült. Ezt az API kulcsot kell majd beírnia a Novitax menükezelőbe. Ehhez

A Novitax programok SMS küldéshez szükséges beállításai

legegyszerűbb, ha a Windows vágólapjára másolja az API kulcsot, úgy hogy:

- kattint az egér bal gombjával az API kulcs szövegére
- megnyomja a billentyűzeten a CTRL + A billentyűkombinációt, ezzel kijelöli a teljes API kulcsot
- megnyomja a billentyűzeten a CTRL + C billentyűkombinációt.

Az SMS küldés beállítása a Novitax menükezelőben

A menükezelőben kattintson az **egyéb -> kezelés** menüpontra, majd a megjelenő ablakban az **SMS beállítások** fülre. Az SMS küldés használatához az alábbi beállításokat kell elvégeznie:

The screenshot shows the 'SMS beállítások' (SMS settings) window. It has a tabbed interface with 'Kezelés beállítások', 'Küldetés beállítások', 'Email beállítások', 'SMS beállítások', 'Mentési beállítások', and 'Cégszintű beállítások'. The 'SMS beállítások' tab is active. It contains a dropdown menu for 'SMS küldő szolgáltatás kiválasztása:' with 'SeeMee.hu' selected. Below it is a text field for 'API kulcs:' containing a long alphanumeric string. A 'Teszt SMS küldése' button is at the bottom. Two callout boxes with arrows point to these fields: one to the dropdown menu and one to the API key field.

Az SMS küldő szolgáltatás kiválasztása listában válassza ki a SeeMee.hu szolgáltatót.

A szolgáltató weboldalán készített API kulcsot írja be az API kulcs beviteli mezőbe.

Kattintson a **teszt SMS küldése** gombra. Ekkor a program bekér egy telefonszámot, amelyre elküld egy SMS üzenetet.

SMSENDER regisztrálása

Az SMS küldéshez regisztrálni kell az SMSSender.exe-t rendszergazdaként futtatott batch fájjal:

```
call c:\NOVITAX.WIN\2023\smssender.exe /regserver
```

A Novitax programok SMS küldéshez szükséges beállításai

```
call c:\NOVITAX.WIN\2023\smssender.exe /regserverperUser  
pause
```

SMS küldése szállítólevél készítésekor

Szállítólevél készítésekor lehetőség van SMS küldésére a Számlapéldány ablakban az SMS küldése... gombra kattintva.